

OziExplorer CE - popis menu

File - soubor

- Open Map File - Otevřít mapový soubor
- Open Recent Map - Otevřít minulé mapy
- Waypoints - Waypointy (uživatelské body)
 - Create Wp at Position - Vytvořit Wp na pozici (na aktuální pozici se vytvoří Wp se jménem a popisem)
 - Log Waypoints to File - Zaznamenávat Waypointy do souboru (po zatržení volby se každý vytvořený bod automaticky přidává do souboru ceWaypoints.wpt. Pokud tento soubor neexistuje, automaticky se vytvoří. Při každém otevření OziExploreru CE se tento soubor sám načte do mapy. Vhodné pro sběr dat v terénu.)
 - Save Wp Log File - Uložit soubor se záznamem Wp (umožní uložit implicitní ceWaypoints.wpt do jiného souboru. Navrhne název WpLog+datum+čas.wpt.)
 - Delete Wp Log File - Smazat soubor se záznamem Wp (vymazání souboru ceWaypoints.wpt)
 - Load Wp File - Načíst soubor s Wp (v mapě může být najednou jen jedna sada Wp - pokud není aktuální stav Wp z mapy uložen, zobrazí se výzva, zda opravdu nechceme změny uchovat)
 - Save Wp`s from map - Uložit Wp z mapy
 - Clear Wp`s from map - Vymazat Wp z mapy
 - Waypoint List - Seznam Waypointů
- Route - Cesta (naplánovaná)
 - Load Route File - Načíst soubor s Route
 - Save Route - Uložit Route
 - Clear Route from map - Vymazat Route z mapy
 - Route Properties - Vlastnosti
 - Route Rev - Obrátit
 - Silent - Umlčet (neozve se navigační hlasový pokyn)
 - Wp - Vložit
 - Wp Edit - Editovat
 - Wp Delete - Smazat
 - Wp Up - posunout Wp nahoru
 - Down - posunout Wp dolů
- Track log - Záznam Tracku (záznam trasy pohybu)
 - Log Track to File - Zaznamenávat Track do souboru (po zatržení volby se body trasy automaticky přidávají do souboru ceTrack.plt. Pokud tento soubor neexistuje, automaticky se vytvoří.)
 - Save Track Log File - Uložit soubor s Trackem (umožní uložit implicitní ceTrack.plt do jiného souboru.)

- Delete Track Log File - Smazat soubor se záznamem Tracku (vymazání souboru ceTrack.plt)
- Load Track File (Mem) - Načíst soubor se záznamem Tracku (Načte soubor se záznamem Tracku do paměti (do mapy). Omezeno na 1000 bodů.
- Save Track Log (Mem) - Uložit soubor se záznamem Tracku (Uloží soubor se záznamem Tracku. Jestli chcete zaznamenat celou cestu, použijte předvolbu "Log Track to File". Počet zaznamenaných bodů pak bude omezen jen pamětí PDA. Maximum 1000 bodů zobrazených v mapě souvisí s rychlostí překreslování grafických dat.
- Clear Track Log (Mem) - Vymazat Track Log z mapy
- Upload/Download - Přenést na/z (Spustí program OziCEgps pro výměnu uživatelských dat s GPS Garmin, Magellan a Eagle)
- Configuration - Konfigurace
 - General Settings - Hlavní nastavení
 - Operation - Provozní (nastavení)
 - Position Format - Formát souřadnic
 - Load Last Map - Načíst poslední mapu
 - Load Wp Log - Načíst soubor se záznamem Wp (ceWaypoints.wpt) při startu
 - Load Track Log - Načíst soubor se záznamem Tracku (ceTrack.plt) při startu
 - Toolbar Auto Hide - Automatické schování nástrojové lišty (při pohybu mapy s GPS)
 - Zoom Levels - Úrovně zoomu
 - Other - Ostatní
 - Map & Data Files - Soubory s mapami a daty
 - Map Image Files - Soubory s mapovými obrázky
 - NMEA (GPS)
 - Port Settings - Nastavení portu
 - Communication Port - Komunikační port (nastavit dle skutečnosti - u GPS připojené do konektoru PDA kabelem COM1, pro GPS karty zpravidla COM4 nebo COM5 u emulace COM pro bezdrátový BT často COM5 nebo COM8) Baud - Rychlost přenosu v bitech za sekundu (přenos po drátech nastavit 4800, BT většinou 115200)
 - Sentence - Věta (typ/název používané věty NMEA - volit GPRMC)
 - GPS NMEA Output Datum - Elipsoid použitý připojenou GPS v NMEA výstupu (nechat VGS84)
 - Other - Ostatní
 - Moving Map - Pohyb mapy
 - Operation - Činnost
 - Screen Update - Obnovení obrazovky (1 => při každé NMEA sentenci, 2 při každé druhé,...)

- Screen Position - Pozice obrazovky (v režimu posunu mapy s použitím GPS nastaví vzdálenost mezi polohou a okrajem výřezu mapy)
- Mode - Režim (Volba Air - vzduch, Marine - moře, nebo Land - země. Změní terminologii použitou programem, vzhled a způsob označení směru při navigaci po Route - naplánované cestě)
- Pointer - Ukazatel Pointer
 - Style - Tvar ukazatele (volba mezi Circle - kruh, Arrow - šipka a Additional Pointers - další (uživatelské) ukazatele)
 - Pointer Color - Barva ukazatele
 - Pointer Size - Velikost ukazatele
 - Solid Pointer - Neprůhledný ukazatel
- Detailed Map - Podrobnější mapa
 - Load Detailed Map - Načtení podrobnější mapy
 - Interval - Interval (časový interval (ve vteřinách) kontroly existence podrobnější mapy pro aktuální pozici)
- Tracks - Záznamy trasy pohybu
 - Log - Záznam
 - User track 1 až 5 - Uživatelský track
 - Track Color - Barva tracku
 - Track Width - Šířka tracku
 - File Log Dist - Vzdálenost záznamů do souboru (určuje vzdálenost záznamu trasových bodů do paměti PDA. Jestliže jsou v konfiguraci zvoleny kilometry, pak je vzdálenost v metrech. Vložení nuly záznam vypne. Volba příliš krátké vzdálenosti vytváří velké soubory. Záznam tracku lze zapnout/vypnout volbou File -> Track Log -> Log Track to File. Záznam trasy používá automatickou metodu ukládání bodů. Nový bod se uloží, když:
 - - je překročena nastavená vzdálenost záznamu
 - - změna směru je větší než 7,5 stupňů
 - - změna rychlosti je větší než 5 km/h nebo větší než 15%.
 - Mem Log Dist - Vzdálenost záznamů do mapové paměti (záznam viditelný na mapě - platí totéž, co u záznamu do souboru)
 - Track Tail - Stopa tracku (Je to délka (počet bodů) trasy uložená do paměti. Stopa je zobrazena na displeji za značkou polohy. Nemá to žádný vliv na záznam trasových bodů do souboru (viz výše). Maximálně se do paměti vejde 1000 bodů. Stopa se překresluje při každém načtení pozice. Pokud je stopa příliš dlouhá, může překreslení trvat déle, než je interval do načtení další pozice. Ta se v takovém případě ztratí.
 - Track Color - Barva tracku - trasy

- Track Width - Šířka tracku - trasy
- Waypoints - Waypointy (uživatelské body)
 - Symbol Size - Velikost symbolu
 - Font Size - Velikost popisu
 - Check Proximity - Označit blízkost (jestliže je vybráno, vzdálenosti k waypointům jsou označeny tak, aby bylo vidět, zda aktuální GPS poloha je uvnitř předvolené zóny okolo bodu. Pokud ano, ozvou se 4 pípnutí)
- Route - Cesta (naplánovaná)
 - Display - Zobrazení
 - Symbol Size - Velikost symbolu
 - Font Size - Velikost popisu
 - Line Width - Šířka čáry
 - Route Line Color - Barva čáry cesty
 - Route Wp Color - Barva Waypointu cesty
 - Route textColor - Barva popisu cesty
 - Proximity - Přiblížení (kruhová oblast okolo bodu cesty)
 - Auto Prompt - Automatické připomenutí Proximity - Vzdálenost (nastavení oblasti v metrech)
 - Sound repeat - Opakování zvuku (počet)
 - Say Distance - Říci vzdálenost
 - Check Wp Passed - Zvolit minutý waypoint (když je zatrženo a mineme oblast bodu, chová se jako bychom ji neminuli)
 - Options - Volby
 - Use Auto Zoom - Použití automatického zvětšení (mapa se zvětší při vstupu do oblasti bodu)
 - Zoom Value - Hodnota zvětšení (%)
- Navigation - Navigace
 - Draw Nav Line - Vykreslit navigační linii
 - Line Width - Šířka linie
 - Line Color 1 - Barva linie 1 (vnitřku)
 - Line Color 2 - Barva linie 2 (okrajů)
- Units - Jednotky
 - Speed - Rychlost
 - Distance - Vzdálenost
 - Altitude - Výška
 - Degrees - Stupně (True - skutečný pól, Magnetic - magnetický pól)
- Speed Monitor - Sledování rychlosti
 - Min Speed - Minimální rychlost (rychlost klesne pod minimální => přehraje soubor minspeed.wav)
 - Set Speed - Nastavit rychlost (rychlost překročí nastavenou => přehraje soubor setspeed.wav)
 - Max Speed - Maximální rychlost (rychlost překročí nastavenou => přehraje soubor maxspeed.wav)
- Help - Nápověda
 - Help - Nápověda

- About - O (programu)
- Registration Info - Informace o registraci
- Enter Registration Code - Vložit registrační kód
- Remove Registration - Odstranit registraci
- Reset PDA - Resetovat PDA
- Developer Info - Informace pro vývojáře

View - Zobrazení

- Name Search - Vyhledávání jména
 - Wp - Waypoint (vytvoří uživatelský bod z vybraného záznamu, název zkrátí na 6 znaků)
 - Gt - GoTo (spustí navigaci k vybrané položce)
 - Load - Načíst (databázový soubor Name Search *.names) <> - <> (sbalí/rozbalí okno Name Search)
 - L - Left (vyhledává podle začátku názvu od leva)
 - M - Map (vyhledává pouze záznamy umístěné na aktuální mapě)
 - F - Find (vybere záznamy, které obsahují řetězec zadaný do pole vlevo nahoře podle předvolených kritérií - viz "L" a "M")
 - Map - Mapa (zobrazí polohu vybraného záznamu na mapě)
 - Find - Najít (zobrazí seznam dostupných map, na nichž je vybraný záznam. Po načtení vybrané mapy ze seznamu se též zobrazí poloha vybraného záznamu)
- Map View - Pohled na mapu (zobrazí ve zvláštním okně celou mapu)
 - Tlačítko plus - zvětší okno
 - Tlačítko mínus - zmenší okno
 - Tlačítko s červeným bodem - zobrazí/skryje uživatelské objekty (waypointy, atd.)
 - Poznámka - kliknutím do mapy se přemístí i výřez v hlavním mapovém okně, kliknutím na modrý okraj okna se otevře seznam dostupných map stejné lokality.
- Scale - Měřítko
- Speed - Rychlost
- Navigation Info - Navigační informace
- Waypoints - Waypointy (uživatelské body)
 - Show - Zobrazit
 - Highlight Waypoints - Zvýraznění waypointů (kroužek okolo každého bodu)
 - Show Names - Ukázat názvy
 - Black & White - Černobíle Show
 - Proximity Zone - Ukázat zónu přiblížení (Ize ji nastavit jen v OziExploreru pro PC)
 - Auto Properties - Vlastnosti automaticky (při vytvoření nového waypointu se automaticky otevře okno s vlastnostmi)
- Route - Cesta (naplánovaná)
 - Show - Ukázat
 - Highlight Route - Zvýraznit Route

- Show WP Names - Ukázat názvy waypointů (použitých v Route)
- Show Route Name - Ukázat název
- Route Show
- Route Proximity - Ukázat zónu přiblížení Route (nezaměňovat s Proximity Zone jednotlivých waypointů - viz výše. Zde se jedná o vzdálenost od bodu cesty, jejíž dosažení spustí navigaci k dalšímu bodu v pořadí)
- Black & White - Černobíle
- WP Auto Properties - Vlastnosti automaticky (při vytvoření nového bodu cesty se automaticky otevře okno s vlastnostmi)
- Tracks - Záznamy trasy pohybu
 - Show - Ukázat
 - Replay Track - Přehrát trasu (otevře okno umožňující načíst vybraný soubor se záznamem trasy. Záznam se nezobrazí, dokud nezvolíme Map -> Moving Map (GPS), nebo přímo ikonu GPS.)
- Map Objects - Mapové objekty
 - Show Map Features - Zobrazit prvky mapy (vložené do mapy v OziExploreru pro PC)
 - Show Map Comments - Zobrazit komentáře (vložené do mapy v OziExploreru pro PC)
- Toolbars - Nástrojové lišty
 - Main Toolbar - Hlavní lišta
 - Waypoint Toolbar - Lišta waypointů
 - Route Create Toolbar - Lišta tvorby cesty
 - Route Nav Toolbar - Lišta navigace
 - Track Toolbar - Lišta trasy
 - Show All Toolbars - Zobrazit všechny lišty

Map - Mapa

- Moving Map (GPS) - Posun mapy (GPS) (zahájení komunikace s GPS)
- Display NMEA Input - Zobrazit vstup NMEA
- View Satellites - Zobrazit satelity
- Sats in Use - Použité satelity (počet)
 - HDOP - Horizontal Dilution of precision (jedna z funkcí vyjadřujících matematicky kvalitu určení polohy v závislosti na vzájemném geometrickém uspořádání družic a přijímače. Čím je hodnota této funkce menší, tím je měření polohy v horizontálním směru přesnější)
 - Sat Fix - GPS načetla platná data.
 - Auto - Automaticky (pokud je zvoleno, okno se samo otevře vždy při zahájení komunikace s GPS a samo se uzavře, jakmile získá GPS polohu)
- Navigation - Navigace

- Cancel Nav - Zrušení navigace
 - Forward Route - Cesta vpřed (spustí navigaci po route. Navigační linie z aktuální pozice k prvnímu waypointu cesty se zobrazí, jestliže je v menu Configuration vybráno "Draw Nav Line")
 - Reverse Route - Cesta zpět
- Map Information - Mapová informace (zobrazí informace o právě načtené mapě)
- Find Maps - Najít mapy
 - Find Maps at Cursor - Najít mapy pod kurzorem (prohledá adresáře nastavené volbou File -> Configuration -> Map & Data Files -> Map File Paths)
 - More Detailed Map - Podrobnější mapu (prohledá adresáře nastavené volbou File -> Configuration -> Map & Data Files -> Map File Paths)
 - Less Detailed Map - Méně podrobnou mapu (prohledá adresáře nastavené volbou File -> Configuration -> Map & Data Files -> Map File Paths)
- Drag Objects - Posunovat objekty (aktivuje mód přesouvání objektů. V tomto módu lze přesouvat track pointy, waypointy a route waypointy pomocí stylusu. Krátké přidržení bez posunu vyvolá kontextovou informaci o objektu, delší přidržení bez posunu kontextové menu)
- Screen Control - Ovládání z displeje (displej je rozdělen na 3x3=9 neviditelných polí umožňujících ovládání prstem třeba při navigaci. Od levého horního rohu to je:
 - Show/Hide Buttons - Zobrazit/skrýt tlačítka
 - More ... - Další ... (zobrazí druhou stránku s tlačítky)
 - Start/Stop GPS - Zapnout/vypnout GPS
 - Zoom down - Zmenšit (mapu)
 - Create Waypoint - Vytvořit Waypoint
 - More Detailed Map - Podrobnější mapu
 - Zoom up - Zvětšit (mapu)
 - Detailed Search On/Off - Hledání podrobnější zapnuto/vypnuto (automatické vyhledávání podrobnější mapy při navigaci)
 - Less Detailed Map - Méně podrobnou mapu
- Zoom - Měřítko
- GoTo Map Position - Přejít na místo na mapě
 - Top Left - Levý horní roh
 - Top Right - Pravý horní roh
 - Bottom Left - Levý dolní roh
 - Bottom Right - Pravý dolní roh
 - Center - Střed